

beat-box責任者宛てメール 受信設定 手順書(B)

※プリントアウトして、お手もとでご覧になりながら
設定作業を進めてください。

beat/basic サービス 設定手順書

富士ゼロックス株式会社
2012年9月

beat-box責任者を変更する

beat-box責任者の変更について

- **beat-box責任者とは**

beat-box責任者は、beat/basic サービスを利用する必要がある個人を利用者として追加したり、利用する必要がなくなった利用者を削除したりする権限を持つ、特別な利用者です。beat-box責任者権限を与えられたbeat/basic サービスの利用者が、beat-box責任者となります。

氏名やWindowsユーザー名の変更、外部メール関係の管理は各利用者が自ら行うこともできます。

- **beat-box責任者のログインIDとパスワード**

beat/basic サービス導入直後はbeat-box責任者は1人だけです。

beat-box責任者のログインIDをお忘れになった場合には、beat設定ページの「グループウェア」メニュー内「利用者など一覧 > beat-box責任者一覧」画面からご確認ください。

beat-box責任者の初期のパスワードは「yKyAyfwK」です。

- **複数のbeat-box責任者を指定する**

beat-box責任者をご自身のパスワードを忘れてたり、休まれたりするとネットワーク管理を実行できなくなります。beat-box責任者を追加し、複数の方が beat-box責任者となるようにしてください。

重要な設定変更が行われたときには、すべてのbeat-box責任者にメッセージが送られます。

beat-box責任者を複数とすることで、ミスや不正を防ぐことができます。

- **beat-box責任者は、「beat-box責任者管理」画面で変更する**

beat-box責任者の設定は《beat-box責任者管理》画面で変更することができます。この操作はbeat-box責任者のみが行うことができます。

利用者の一覧が表示されますので、beat-box責任者とすべき方のチェックボックスにチェックを入れてください。

beat-box責任者を削除する場合も、このページで行ってください。

beat-box責任者から削除しても、利用者から削除されることはありません。

beat-box 責任者のパスワード変更 (1/3) beat-box 責任者が行う設定です

beat-box 責任者のパスワードを変更しましょう。

beat-boxの初期設置時には、beat/basicサービスご契約時に指定したbeat-box責任者*1（1名*2）が登録されています。beat-box責任者の初期パスワードは「yKyAyfwK」となっています（大文字、小文字に注意して入力してください）。まず最初に、この初期パスワードをbeat-box責任者自身で自分だけが知っているパスワードに変更してください。

*1beat/basicサービスご契約時に指定したbeat-box責任者のほかに新たにbeat-box責任者を追加する設定は、beat-box責任者のみが行えます。
「設定>beat-box責任者管理>変更」画面で設定してください。

この設定は

- beat-box責任者が行います。
- beat-box責任者のパスワードを初期パスワードから任意の文字列に変更します。
- beat-box責任者のログインID（メールアドレス）が必要です。



1

PCでブラウザを起動し、アドレス欄に
http://beat-box:8080/
と入力します。
beat設定ページが表示されます。

用語

「beat設定ページ」とは、利用者がWebブラウザを使用してbeat/basicサービスの利用、設定を行うページです。

補足


手順1でbeat設定ページにアクセスできない場合は、
http://<beat-boxのLAN側IPアドレス>:8080/
と入力してください。
(例) **http://10.0.0.1:8080/**

2

【ログイン】をクリックして、【ログイン】画面に移動します。



beat-box 責任者のパスワード変更 (2/3) beat-box 責任者が行う設定です



3

beat-box 責任者のログインID（メールアドレス）を入力します。

4

パスワード欄に「yKyAyfwk」を大文字、小文字に注意して入力します。パスワードは「●」や「*」で表示されます。

5

[ログイン] ボタンをクリックします。




6

ログインに成功すると、[○○○○（ログインした人の名前）のログアウト] と表示されます。


補足

beat設定ページの利用を終了したらログアウトしてください。ログアウトするには、[○○○○のログアウト] をクリックします。ログアウト確認画面で [ログアウト] ボタンをクリックします。



7


[設定] をクリックして「設定」画面に移動します。



8


[自身の設定] をクリックして「自身の設定」画面に移動します。

beat-box 責任者のパスワード変更 (3/3) beat-box 責任者が行う設定です



9

「パスワード変更」をクリックして「パスワード変更」画面に移動します。



10

パスワード欄に新しいパスワードを半角英数字で入力します。パスワードは「●」や「*」で表示されます。

補足

パスワードは半角英数字の6文字以上、14文字以下で設定してください。アルファベットの大文字と小文字は区別されます。英数字のほか、記号の“.”(ピリオド)、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)も使用できます。

11

手順10で入力したパスワードを再度入力します。

12

「変更」ボタンをクリックします。



13

「パスワード変更」画面が表示されます。パスワードが変更されました。

補足


新しいパスワードは忘れないように注意してください。唯一のbeat-box責任者が自身のパスワードを忘れてしまった場合は、パスワードを初期設定値に戻す必要がありますので、「beatコンタクトセンター」へご連絡ください。

14

「ホーム」をクリックするか、次に利用するメニューをクリックしてください。

beat-box責任者を変更する

beat-box責任者の設定を変更しましょう




1

[設定]をクリックして「設定」画面に移動します。



2

[beat-box責任者管理]をクリックして「beat-box責任者管理」画面に移動します。




3

[変更]をクリックして「変更」画面に移動します。

beat-box責任者を変更する

beat-box責任者の設定を変更しましょう



4

利用者の一覧が表示されますので、beat-box責任者とすべき方のチェックボックスにチェックを入れてください。

補足


不在やパスワードを忘れた場合を考慮して2人以上の方を指定してください。

5

チェックボックスにチェックを入れたら、[確認]ボタンを押します。

6

beat-box責任者権限を付与されるかたが正しいか、確認します。



7

[変更]ボタンを押します。

8

beat-box責任者に変更されました。




beat-box責任者を変更する

beat-box責任者の設定を確認しましょう



1

「一覧」をクリックして「一覧」画面に移動します。



2

現在設定されているbeat-box責任者の一覧が表示されます。

beat-box責任者の、利用者としての設定内容を確認するには、いずれかの氏名をクリックします。



3

「主たるメールアドレス」に、メールアドレスがあることを確認します。

補足

「主たるメールアドレス」に記載がない場合、beat-box責任者宛てメールが届きません。

「外部メール関係」でメール受信設定をするか、主たるメールアドレスがある利用者にbeat-box責任者権限を付与してください。