

Windows® 10、Windows Server® 2016、Windows Server® 2019、Windows Server® 2022
[プリンターとスキャナーの追加]からプリンタードライバーをインストールする方法について説明します。
本資料は、Windows 10 の画面を使用しています。


- 1) 弊社公式サイトダウンロードページより対象機種種のドライバーファイル入手します。
本資料では C:¥Temp にダウンロードします。




- 2) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。
解凍先はダウンロードファイルを保存した場所となります。
- 3) 自動的にプリンタードライバーのインストール画面が表示されます。
本説明は[プリンターとスキャナーの追加]よりインストールするため、画面右上の[X]ボタンをクリックします。




- 4) [終了]ボタンをクリックしてプリンタードライバーのインストール画面を終了します。



5) [スタート]から[設定]を選択します。




6) [設定]画面から[デバイス]を選択します。



7) [設定]画面の左ペインで[プリンターとスキャナー]を選択します。




- 8) [プリンターとスキャナー]が表示されます。
[+プリンターまたはスキャナーを追加します]を選択します。




- 9) 利用できるプリンターの検索が行われます。 [プリンターが一覧にない場合]を選択します。




- 10) [その他のオプションでプリンターを検索]画面が表示されます。
[ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。



11) [プリンターポートの選択]が表示されます。使用するポートを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。



12) [プリンタードライバーのインストール]が表示されます。 [ディスク使用]ボタンをクリックします。




13) [製造元のファイルのコピー元]に参照先を入力し[OK]ボタンをクリックします。




参照先の確認方法は次の通りです。


解凍先のドライバーフォルダーの格納場所(c:\%Temp)を表示し、右上のテキストボックスに“.inf”と入力して検索を開始します。保存場所は[検索結果]画面に記載されます。



14) インストール対象のプリンタードライバーを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。



15) 必要に応じて[プリンター名]を変更し[次へ]ボタンをクリックします。




16) インストールの続行を確認するための画面が表示される場合がありますが、機能上問題ありません。この場合[インストール]ボタンをクリックし続行します。




17) プリンターを共有する場合は、[このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。



- 18) テストページを印刷するには、プリンター本体に用紙をセットした上で [テストページの印刷] ボタンをクリックします。[完了] ボタンをクリックします。



- 19) インストールを完了すると、[プリンターとスキャナー] に手順 15) で命名したプリンターが表示されます。



以上でインストールは完了です。