

- ICCプロファイルを使用するときは、ジョブプロパティの[カラー] > [CMYK] > [CMYK画像に色補正を行う] の[処理条件の設定] をクリックして、[プロファイルを高速に作成する] のチェックを付けるか、[印刷K単色→プリンターK単色再現] で、[する] を選択します。
- デバイスリンクプロファイルを使用するときは、プロファイルの作成時に、[設定1] → [印刷K単色→プリンターK単色再現] で、[する] を選択します。

## ■ 以前のプリントサーバー (PX Print Server) ジョブの読み込み

- 読み込めるのは、次のプリントサーバーで作成されたジョブだけです。
  - PX700 Print Server V6.1
  - PX Print Server V6.1
  - PX750 Print Server V7.0
  - PX560 Print Server V7.0
  - PX140 Print Server V6.0以降
  - PX1000 Print Server V6.1以降
- 結合ジョブは読み込めません。(エラージョブとして読み込まれるのではなく、エラーメッセージが表示され、ジョブリストにも表示されません)
- PX Print Serverでファイルを圧縮して保存したLZH形式のジョブファイルは読み込めません。展開し、JBF形式にしたあと、ファイルを読み込んでください。
- PX140 Print Serverで作成することができる、1bit TIFFのジョブ形式のファイル(拡張子は[.tbf])は読み込めません。(エラージョブとして読み込まれるのではなく、エラーメッセージが表示され、ジョブリストにも表示されません)

## ジョブプロパティ (PX Print Serverでは「プリントオプション」) の設定

- PX Print Serverにだけある機能の設定は、移行されません。
- Revoria Flowにだけある機能の設定は、デフォルトの状態になります。
- 用紙種類・坪量、用紙トレイなど、接続されるプリンターに依存する機能の設定は、移行されるものと、移行されないものがあります。  
例：範囲指定されている坪量は、デフォルトの状態(90)になります。
- 同一の機能の設定は、そのまま移行されるものと、されないものがあります。また、ジョブの状態によっては、設定が移行されなかったり、設定が変更されたりすることがあります。
- Revoria Flowの[カラーリソース] と [ジョブリソース] で登録、管理され、ジョブプロパティから選択して使用される項目は、PX Print Serverに同一の機能があっても、設定が移行されません。
- 次の機能は、PX Print ServerとRevoria Flowで同一の機能ですが、設定が移行されません。
  - [ジョブ情報] のすべての項目
  - PX: [カラー] > [カラー詳細 (共通設定)] > [カラー置換] と、RF: [画質] > [アドバンス] > [カラー置換する]
  - PX: [カラー] > [カラー詳細 (特色設定)] > [特色補正プロファイル] と、RF: [カラー] > [特色] > [特色補正を行う]
  - PX: [画質] > [コンポジットオーバープリント] と、RF: [画質] > [コンポジットオーバープリントを有効にする] (「する」、「しない」の設定だけが移行されます)
  - PX: [その他 (セキュリティ)] > [セキュリティプリントする]、[ジョブ終了をメールで通知する] と、RF: [設定] > [セキュリティ] > [セキュリティプリントする]、[ジョブ終了をメールで通知する]
  - PX: [その他 (セキュリティ)] > [認証管理する] > [パスワード] と、RF: [設定] > [セキュリティ] > [認証管理する] > [パスワード]
  - PX: [用紙/ページ] > [特殊ページ] > [合紙と例外ページ] と、RF: [用紙] > [特殊ページ] > [合紙の追加]、[例外の追加]

## 機能移行時の注意事項

- 機能を移行したときは、[設定一覧] でジョブプロパティの状態を確認したあと、プリントしてください。
- 機能が移行されても、優先する機能、または出力処理規則の違いにより、プリント結果やRIPしたときの回転角度が異なることがあります。
  - 「ホチキス：あり、 排出先：フィニッシャー排出トレイ」が設定されているジョブ(ホチキスした場合、本来はフィニッシャートレイにだけ排出可能)は、PX Print Serverでは「ホチキス：あり、

- 排出先：フィニッシャートレイ」（ホチキス優先）に、Revoria Flowでは「ホチキス：なし、 排出先：フィニッシャー排出トレイ」（排出先優先）に排出されます。
- 「内側に印字」、 「外側に印字」 の指定のない折りの機能では、PX Print Serverでは「排出面の指定によらず内側」、Revoria Flowでは「おもて面排出：外側、うら面排出：内側」に印字されます。
  - 「プリント位置/倍率」の調整基準が「用紙基準」のときは、たて・よこの調整値が逆になります。（PX Print Serverで「よこ」に設定した値が、Revoria Flowでは「たて」に設定される）
  - 「レコード分割」では、PX Print Serverは「レコードの中で最終ページから」、Revoria Flowは「全体の最終ページから」、プリントされます。
- PX Print Serverの [ジョブ] → [サムネール] → [サムネール編集] で行ったページ構成の変更は、移行されません。
  - 代替フォントが指定されているジョブは、Revoria Flowではシステム設定の [フォントがない場合にジョブをエラーにする] に従って処理されます。

## オーバープリントの変更

- PX Print Serverでは、[コンポジットオーバープリント] でオーバープリントさせるカラーモード（[プロセス]、または [プロセス+特色]）を選択しますが、Revoria Flowでは、[カラー] > [CMYK] > [CMYK画像に色補正を行う]、[特色] > [特色補正を行う] をチェックすると、チェックしたカラーモードがオーバープリントされます。  
また、Revoria Flowでは、[コンポジットオーバープリントを有効にする] のデフォルトがオンに変わりました。
- PX Print Serverでは、オーバープリント部分とオーバープリント以外の部分で特色に色差が出る（オーバープリント部分だけをCMYKに置き換える）というIllustratorの特性を、そのまま受け入れていましたが、Revoria Flowでは、色差が出ないように、特色のままプリントされます。  
[特色補正を行う] のチェックを外すと、すべてのオブジェクト色がCMYKに置き換わるため、色差は出なくなります。また、Illustratorの [印刷設定] ダイアログボックスで、[色分解] > [すべての特色をプロセスカラーに変換] にチェックを付けても、色差は出なくなります。

## ジョブプロパティ機能と有効になる各要素

- ：適用されます  
 -：適用されません  
 \*：ほかの機能により、変更になります

| ジョブプロパティ                                                                                                                         |                       | 要素              |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                  |                       | 文字              | 線               | 塗り              | シェーディング         | 画像              |
| カラー                                                                                                                              | 画像>ユーザー調整カーブ          | -               | -               | ○ <sup>*1</sup> | ○ <sup>*1</sup> | ○               |
|                                                                                                                                  | 画像>濃度調整               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 画質>画質調整                                                                                                                          | 画像>キャリブレーション          |                 |                 |                 |                 |                 |
| *1 システム設定の [塗りとシェーディング] が [文字として扱う] のとき：-                                                                                        |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| カラー                                                                                                                              | 文字>ユーザー調整カーブ          | ○               | ○               | - <sup>*2</sup> | - <sup>*2</sup> | -               |
|                                                                                                                                  | 文字>濃度調整               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 画質>画質調整                                                                                                                          | 文字>キャリブレーション          |                 |                 |                 |                 |                 |
| *2 システム設定の [塗りとシェーディング] が [文字として扱う] のとき：○                                                                                        |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 画質>画質調整                                                                                                                          | 画像>スクリーン              | -               | -               | ○ <sup>*3</sup> | ○ <sup>*3</sup> | ○               |
| *3 [塗りとシェーディング] > [スクリーンを設定する] のチェックが付いているとき：-<br>[塗りとシェーディング] > [スクリーンを設定する] のチェックが外れていて、システム設定の [塗りとシェーディング] が [文字として扱う] のとき：- |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 画質>画質調整                                                                                                                          | 文字>スクリーン              | ○               | ○               | - <sup>*4</sup> | - <sup>*4</sup> | -               |
| *4 [塗りとシェーディング] > [スクリーンを設定する] のチェックが外れていて、システム設定の [塗りとシェーディング] が [文字として扱う] のとき：○                                                |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 画質>画質調整                                                                                                                          | 塗りとシェーディング>スクリーンを設定する | -               | -               | ○               | ○               | -               |
| 画質                                                                                                                               | シャープネス                | - <sup>*5</sup> | - <sup>*5</sup> | - <sup>*5</sup> | - <sup>*5</sup> | ○               |
| *5 [写真のみに適用する] のチェックが外れているとき：○                                                                                                   |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 画質>アドバンス                                                                                                                         | グラデーション補正を行う          | -               | -               | - <sup>*6</sup> | ○               | - <sup>*6</sup> |